



## ZOZNAM ODPORÚČANÝCH ESIM ZARIADENÍ

Nasledovné zariadenia sme pre vás otestovali a garantujeme vám fungovanie všetkých eSIM funkcionalít. eSIM od 4ky vám však pravdepodobne bude fungovať aj na neotestovaných zariadeniach.

V tabuľke nižšie nájdete podrobný postup pre nastavenie alebo odstránenie eSIM profilu v MENU telefónu pre všetky odporúčané eSIM zariadenia.

Zariadenie	Nastavenie eSIM profilu v MENU telefónu	Nastavenie eSIM profilu pri prvom štarte zariadenia	Odstránenie eSIM profilu
Apple iPhone 11 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone 11 Pro Max Apple iPhone 12 Apple iPhone 12 Mini Apple iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone XR Apple iPhone XS Apple iPhone XS Max	Nastavenia > Mobilné > Pridať mobilný program > Umiestnite aktivačný QR kód do rámčena pre jeho načítanie - Pridať mobilný program - Pokračovať > Zvoľte Predvolené číslo - Pokračovať > V časti iMessage a FaceTime nastavte mobilné programy, ktoré chcete používať pre iMessage a FaceTime so svojim Apple ID > V časti Mobilné dáta vyberte preferované číslo pre mobilné dáta - Povolíť prepínanie mobilných dát: Zap. / Vyp. - Hotovo	-	Nastavenia > Mobilné > Mobilné programy > Vyberte eSIM - Odstrániť mobilný program > Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť program potvrdiť voľbu (2x) - Odstrániť program
Huawei P40	Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Pridať kartu eSIM > (+) Pridať eSIM > Umiestnite aktivačný QR kód do rámčena pre jeho načítanie - Automaticky zapnúť eSIM - Pridať túto SIM	-	Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > SIM (eSIM) > Označte eSIM, ktorú chcete odstrániť - Zapnúť: Vyp. > Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdiť voľbu - [x] Chápem - Odstrániť
Motorola RAZR (2019)	Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť (+) > Pridať sieť > Ďalej > Umiestnite aktivačný QR kód do rámčena pre jeho načítanie - Aktivovať - Hotovo	"> Nastavte jazyk - Spustiť - Pripojenie k sieti Wi-Fi - Zobrazíť všetky siete Wi-Fi > Nastavte sieť Wi-Fi > Umiestnite aktivačný QR kód do rámčena pre jeho načítanie - Aktivovať - Hotovo"	Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť (+) - Použiť SIM: Vyp. (Vypnuté) > Ťuknutím na tlačidlo Vymazať SIM kartu potvrdiť voľbu - Vymazať
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G	Nastavenia > Pripojenia > Správa kariet SIM > Karty eSIM > (+) Pridať mobilný plán > Skenovať kód QR operátora > Umiestnite aktivačný QR kód do rámčena pre jeho načítanie - Pridať a použiť	-	Nastavenia > Pripojenia > Správa kariet SIM > Karty eSIM > Označte eSIM, ktorú chcete odstrániť - Zapnúť: Vyp. > Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdiť voľbu - Odstrániť
Samsung Galaxy Z Flip 5G	"Nastavenia > Pripojenia > Správa kariet SIM > Karty eSIM > (+) Pridať mobilný plán > Skenovať kód QR operátora > Umiestnite aktivačný QR kód do rámčena pre jeho načítanie - Pridať a použiť	-	Nastavenia > Pripojenia > Správa kariet SIM > Karty eSIM > Označte eSIM, ktorú chcete odstrániť - Zapnúť: Vyp. > Ťuknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdiť voľbu - Odstrániť